

# Eigenschaften



Eigenschaften

**General**

Name \*

**Aufgabenbenachrichtigungs Mails**

Benachrichtigung per Email bevorzugt

Benachrichtigung per Gruppen-Email

Application-Host

Application-Port

Parameter

Ziel Reiter von Aufgabenmail Links

**LDAP**

Authentifizierung

LDAP-Host

LDAP-Port

Factory Initial

Art der Authentifizierung

DNS Prefix

DNS Suffix

**Mailservers**

Smt Absendeadresse

Smt Host

Smt Port

Start TLS

Abwesenheitsnachricht an

Smt erfordert Auth.

Smt User

Smt Password

**Client**

Standardsprache

Support Emailadresse

Theme

Portal-Überschrift

OEM Bezeichner

Hersteller

Delegation erlaubt für

Notizen Ablage fixieren

Gruppenaufgaben nicht in "Meine Aufgaben" Liste

**Andere**

RSS-Link

Max. Dateigröße

Das Clientprofil kann im [Administrator Client](#) aufgerufen werden

## General

Feld	Beschreibung
<b>Name</b>	In dieses Feld ist der Name des Mandanten eingetragen.

## Licensing

Feld	Beschreibung
<b>Lizenzschlüssel</b>	Hier kann ein Lizenzschlüssel eingetragen werden, der die Maximale Benutzeranzahl und Prozessanzahlen nach oben setzt. Wird im Normalfall über Lizenzdateien in der TIM Engine erledigt und somit nicht benötigt und meistens leer.
<b>Max. Benutzeranzahl</b>	In diesem Feld kann bestimmt werden, wie viele User maximal im zugehörigen Mandanten erstellt werden dürfen.
<b>Max. Prozessanzahl</b>	Hier kann die maximale Anzahl der zu deployenden Prozesse eingetragen werden.

## Aufgabenbenachrichtungs Mails

Aus diesen Parametern setzt TIM - Task In Motion die Taskmails zusammen, die an die Mitarbeiter verschickt werden. Auch der **`\${baseLink}`** setzt sich aus diesen Parametern zusammen.

Feld	Beschreibung
<b>Benachrichtigung per Email bevorzugt</b>	Um die <a href="#">TIM-Taskmails</a> für alle Benutzer zu aktivieren, muss diese Checkbox aktiviert werden.
<b>Application-Host</b>	Hier wird der Host-Name des Servers angegeben, auf welchem TIM installiert ist.
<b>Application-Port</b>	Hier wird der Port des Servers eingetragen, auf welchem TIM installiert wurde.
<b>Parameter</b>	Dieses Feld sollte nur von einem TIM Mitarbeiter bei Bedarf bearbeitet werden.
<b>Ziel Reiter von Aufgabenmail Links</b>	Hier kann angegeben werden, welcher Reiter geöffnet sein soll, wenn ein Benutzer auf den Link in einer Taskmail geklickt hat. Diese Einstellung gilt für alle User, die neu angelegt werden.

## LDAP

In diesem Bereich kann die LDAP Schnittstelle zu TIM -Task In Motion eingerichtet werden. Weiter Informationen können auf [dieser Seite](#) entnommen werden.


Feld	Beschreibung
<b>Authentifizierung</b>	Hier besteht die Möglichkeit, eine Authentifizierungs-Schnittstelle anzugeben. Wenn dieses Feld leer ist, wird automatisch die T!M-Datenbank verwendet. Um eine <a href="#">LDAP-Authentifizierung</a> einzurichten muss der Wert „ldap“ eingetragen werden.
<b>LDAP-Host</b>	Falls eine LDAP-Schnittstelle verwendet wird, muss hier der Hostname (die IP-Adresse) des LDAP-Servers eingetragen werden.
<b>LDAP-Port</b>	Wenn eine LDAP-Schnittstelle hergenommen werden soll, muss hier der Port des LDAP-Servers eingetragen werden (Standard ist :389)
<b>Factory Initial</b>	Der hier einzugebende Wert wird zur Initialisierung der LDAP-Schnittstelle benötigt und muss den Wert (com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory) haben.
<b>Art der Authentifizierung</b>	In diesem Eingabefeld soll die Verschlüsselungsart der Daten bei der Übertragung der LDAP-Schnittstelle eingetragen werden. Das Feld kann die Werte "simple" oder "digest-md5" enthalten.
<b>DNS Prefix</b>	Hier kann ein DNS Prefix für das Netzwerk angegeben werden, falls dies im Netzwerk verwendet wird. In den meisten Fällen kann dieser Wert leer bleiben.
<b>DNS Suffix</b>	Falls ein DNS-Server im Netzwerk existiert, muss hier der DNS-Suffix angegeben werden. Welcher Wert hier einzutragen ist, muss bei der IT des Netzwerkes erfragt werden.
<b>LDAP Verbindung testen (Button)</b>	Mit einem Klick auf diesen Button kann die LDAP-Konnektivität auf Richtigkeit überprüft werden. Weitere Informationen können auf <a href="#">dieser Seite</a> nachgelesen werden.

## Mailserver

Feld	Beschreibung
<b>Smtп Absenderadresse</b>	In diesem Eingabefeld wird die Emailadresse eingetragen, welche als Absender bei T!M-Benachrichtigungsemails angezeigt wird.
<b>SmtпHost</b>	Hier muss die IP oder der Hostname des Mailserver, der eingesetzt wird, angegeben werden.
<b>SmtпPort</b>	Hier wird der Port eingetragen, dem der Mailserver folge leistet (Standardport :25).
<b>Start TLS</b>	Aktiviert die TLS Verschlüsselung zum Mailserver falls diese erwünscht oder erforderlich ist.
<b>Abwesenheitsnachricht an</b>	Zurückgelieferte Abwesenheitsnachrichten können an ein bestimmtes Mailpostfach (welches hier eingegeben wurde) weitergeleitet werden.
<b>Smtп erfordert Auth.</b>	Aktiviert die Authentifizierung am Mailserver falls erforderlich.
<b>SmtпUser</b>	Hier wird der User eingetragen, der das Recht zum Versenden von Emails über den Mailserver hat.
<b>SmtпPassword</b>	Gibt das Passwort des dazugehörigen Smtп Users an.
<b>Emailkonfiguration testen (button)</b>	Durch einen Klick auf diesen Button kann der Versand von T!M-Benachrichtigungsemails simuliert werden um diesen auf Funktionalität zu testen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: <a href="#">email_testing</a>

# Client

Feld	Beschreibung
<b>Support Emailadresse</b>	Ändert die Anzeige der Support-Emailadresse im Infobereich aller <a href="#">Clients</a> .
<b>Theme</b>	In diesem Feld wird das zu verwendende <a href="#">Theme</a> angegeben. Dies ist der Name des Custom-Orders.
<b>Portal-Überschrift</b>	Der hier eingegebene Text wird in jedem TIM-Client des zugehörigen Mandanten sichtbar. (Siehe folgendes Bild)



<b>Hersteller</b>	nicht benötigt
<b>Delegation erlaubt für</b>	Hier kann bestimmt werden, für welche Context-Rolle Delegationen (Übergabe von Aufgaben an Dritte) erlaubt sind. Wird hier <b>“Sachbearbeiter”</b> hinterlegt, können Nutzer mit dem Recht “Member” Aufgaben an Mitarbeiter Ihrer Gruppe delegieren.
<b>Notizen Ablage fixieren</b>	Sollte hier z.B. Prozessinstanz als Wert ausgewählt werden, werden alle Notizen an die Prozessinstanz angehängt und nicht mehr an Aufgaben. Wird als Wert “Aufgabe” gewählt, aber eine Notiz an eine Prozessinstanz angehängt, so wird die Notiz trotzdem an die Instanz angehängt, da TIM - Task In Motion nicht weiss an welche Aufgabe der Instanz die Notiz angefügt werden soll.
<b>Gruppenaufgaben nicht in “Meine Aufgaben” Liste</b>	Aufgaben Tab zeigt entweder meine Aufgaben und Aufgaben meiner Gruppe oder nur meine Aufgaben an.

# Andere

Feld	Beschreibung
<b>RSS-Link</b>	
<b>Max. Dateigröße</b>	Hier kann die max. Größe der im TIM-Client hochzuladenden Datei bestimmt werden.

[search?q=clientprofile%2C%20sbarockt&btnl=lucky](https://wiki.tim-solutions.de/search?q=clientprofile%2C%20sbarockt&btnl=lucky)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: [https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:client\\_profile&rev=1407749251](https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:client_profile&rev=1407749251)

Last update: 2021/07/01 09:59

