

Eingabeaufforderung, muss der Bootvorgang mit der Zeile

Started in <Zeit>

quittiert sein.

Anpassung der Standalone.xml

In der Standalone.xml können folgende Parameter angepasst werden:

- Datenbankverbindung
- Loggeinstellungen
- Porteinstellungen
- IP Bindinganpassungen

Anpassung der Datenbankverbindung

Um die korrekte Datenbank anzugeben, muss in der standalone.xml nach dem Wert **doorisPortalDB** gesucht werden. In diesem Bereich muss die Datenbank, Port, Benutzer und Passwort hinterlegt werden. In diesem Fall handelt es um eine Datenbank mit dem Namen **tim_v41** die auf dem gleichen Host wie TIM läuft (**localhost**) und den Port **3306** nutzt.

Sollte auf MSSQL oder Oracle zurück gegriffen werden, muss der **jndi-name** und der **pool-name** auf **doorisPortalDB** in der entsprechenden Verbindung geändert werden. Da die Werte eindeutig sein müssen und TIM immer die Verbindung mit dem Namen **doorisPortalDB** nutzt, muss die nicht mehr genutzte Verbindung umbenannt werden.

The screenshot shows the XML configuration for the database connection. The `<datasource>` element is configured with `jndi-name="doorisPortalDB"` and `pool-name="doorisPortalDB"`. The `<connection-url>` is set to `jdbc:mysql://localhost:3306/tim_v41`. The `<username>` and `<password>` are also specified.

Anpassung der Loggeinstellungen

TIM und der dazugehörige JBoss wird immer mit einem Standardlogging ausgeliefert. Um hier Einstellungen anzupassen, wird entsprechendes Fachwissen benötigt. Einige Grundeinstellungen können [dieser Seite](#) entnommen werden. Für alle weiteren Rückfragen steht der Support unter support@tim-solutions.de gerne zur Verfügung.

Porteinstellungen

Der Port wird immer aus dem Portwert (zB `${jboss.http.port:8080}` + Offset) zusammengesetzt. In der Standardauslieferung ist

The screenshot shows the `<socket-binding-group>` configuration. The `default-interface="public"` is set. The `<socket-binding>` elements are configured with `port=${jboss.socket.binding.port-offset:0}` for management, http, and https. The `<outbound-socket-binding>` is configured with `port=25`.

der Wert 8080 + 0 Offset,
womit der JBoss auf Port 8080 läuft. Um die Ports anzupassen, muss einer der beiden Werte geändert werden. Diese Änderung sollte nur mit entsprechenden Fachwissen vorgenommen werden!

Des weiteren müssen folgende Konfigurationen geändert werden, sollte CBA genutzt werden:


- `tim-cba.properties`
- `cba.properties`
- `dashboard.properties`

IP Bindunganpassungen

Ebenfalls in der Standalone.xml kann angepasst werden, auf welche IP-Adresse der JBoss hören soll. Aus Sicherheitsgründen ist dies Standardmäßig auf 127.0.0.1 gebündet und sollte nur unter entsprechenden Anleitung oder Fachkenntnis geändert werden!

[illegible]

Konfiguration und Installation als Windowsdienst



ienst zu installieren, muss zuerst das [Native JBoss Paket](#) heruntergeladen werden. Diese muss dann entpackt werden und muss ebenfalls in das JBoss Verzeichnis kopiert werden. Über die Eingabeaufforderung muss dann der Befehl

```
service.bat install
```

ausgeführt werden. Dieser installiert den Dienst **TIM** auf Ihrem System.

ACHTUNG! Unter Windows 7, Windows Server 2008 und aufwärts, muss das die Eingabeaufforderung als Administrator ausgeführt werden (Rechte Maustaste - Als Administrator ausführen)

Bei auftreten Problemen oder Fehlermeldungen, kann man sich direkt an den Support von TIM unter **support@tim-solutions.de** wenden.

Testen der Verbindung zum JBoss

Ist der Dienst gestartet oder die run.bat ausgeführt, sollte der JBoss über folgende Adresse erreichbar sein

<http://Computername:8080/>

Nach dem Aufruf dieser Seite, sollte die [Loginmaske](#) von TIM erscheinen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an **support@tim-solutions.de** und senden Sie die dazugehörigen [Logdateien](#)

! Achtung Firewall

Standardmäßig ist die Windows Firewall auf den Servern aktiviert und muss entweder freigeschalten werden, oder ganz deaktiviert werden.

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:installation_jboss

Last update: **2021/07/01 09:52**

