

Grundlagen

In der tim-ldap.properties können die Grundeinstellungen für die LDAP-Verbindung eingestellt werden. Um die Verbindung auf die Kundenbedürfnisse anzupassen, muss diese Datei in einem einfachen Texteditor bearbeitet werden.

Für die LDAP-Attribute kontaktieren Sie bitte Ihren Administrator oder holen Sie zB unter <http://www.selfadsi.de/> weitere Informationen ein.

Die ldap.properties

ldap.properties

```
#Hier wird die BaseDN angegeben, zu der TIM - Task !n Motion die Verbindung aufbauen soll. Über diesem „Verzeichnis“ kann nicht gearbeitet werden.
basedn=DC=tim,DC=local
#Gibt den Hostnamen oder die IP des LDAP Servers an
host=salvator
#Gibt den Port des LDAP Servers an
port=389
#Gibt den User an, mit dem die Verbindung ins LDAP aufgebaut wird. Dieser benötigt nur Leserechte im LDAP
username=ldapsync
#Das dazugehörige Passwort für den Benutzer
password=geheimgeheim
#Hier kann der Typ der Authentifizierung eingetragen werden
authentication=simple
#Nach wie vielen Millisekunden die Verbindung abgebrochen werden soll
timeout=60000
#### Angaben für den LDAP-Sync ####
# === Gruppen-Angaben ===
#Hier kann definiert werden, wie die Gruppen aussehen, die TIM im LDAP Sync durcharbeiten soll. Beispiel: (member=TIM-*) sucht nach allen Gruppen die mit "TIM-" beginnen
group.search=(member=*)
#Gibt an, welches Attribut der Acticedirectory Gruppe als Gruppennamen genutzt werden soll.
group.name=cn
#Sollte auf member stehen bleiben, da dieses Attribut als User in TIM interpretiert wird
group.member=member

# === User-Angaben ===
#Gibt an, nach welcher Klasse von Objekten (zB Kontakte, Globale Gruppen,...) TIM im LDAP suchen soll. Sollte im Normalfall auf user stehen bleiben
```

```
user.search=(objectClass=user)
#Hier kann das LDAP Attribut ausgewählt werden, welches für die E-
Mailadresse genutzt werden soll
user.mail=mail
#Hier kann das LDAP Attribut ausgewählt werden, welches für den
Vornamen genutzt werden soll
user.firstname=givenName
#Hier kann das LDAP Attribut ausgewählt werden, welches für den
Nachnamen genutzt werden soll
user.lastname=sn
#Hier kann das LDAP Attribut ausgewählt werden, welches für den
Nutzernamen genutzt werden soll
user.name=samaccountname
#Hier kann das LDAP Attribut ausgewählt werden, welches für den
Vorgesetzt genutzt werden soll
user.supervisor=manager
#OPTIONAL: Hier kann das LDAP Attribut ausgewählt werden, was als
Passwort gesetzt werden soll
#user.password=cn

# ===Technische Angaben ===
#Muss gesetzt sein, nicht ändern!
contextfactory=com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
```

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:ldap:tim-ldap.properties>

Last update: **2021/07/01 09:52**

