

## Einleitung

Das Dashboard ist ein Auswertungstool, welches auf Livedaten zugreift und diese in Tabellen- und Grafikform anzeigen kann.

## Bestandteilen

Das Dashboard besteht aus folgenden Dateien

- dashboard.war
- dashboard.properties
- dashboard-ejb.jar - als Connector zu TIM

Diese Schnittstelle zu TIM wird seit [Version 3.4.6](#) standardmässig mit ausgeliefert.

## Installation

Für die Installation des Dashboards, muss die Datei **dashboard.war** in das Deploy Verzeichniss von TIM - Task !n Motion abgelegt werden



```
C:\tim\jboss\server\default\deploy\
```

Die Datei **dashboard.properties** muss in das Verzeichnis **\conf\**, im JBoss Verzeichnis verschoben werden

```
C:\tim\jboss\server\default\conf\
```

Die Datei **loom-dashboard-ejb.jar** muss in das Verzeichnis **\loom.ear\**, im JBoss Verzeichnis verschoben werden

```
C:\tim\jboss\server\default\deploy\loom.ear\
```

Damit das Dashboard auf die aktuelle Installation von TIM zugreifen kann, muss die **dashboard.properties** noch mit einem Editor angepasst werden. In **Zeile 1** muss der Port des **wSDLHost** noch an TIM - Task !n Motion angepasst werden.

## Beispiel

Die Adresse des TIM - Clients lautet <http://meinefirmenserver:8383/loom-portal/> muss der wSDLHost wie folgt aussehen

```
wSDLHost=http://127.0.0.1:8383/
```

## Auswertungen fahren

Welche Tabellen und Spalten genutzt werden können, kann auf [folgender Seite](#) nachgelesen werden.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: [https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:dashboard:dashboard\\_installation&rev=1363791765](https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:dashboard:dashboard_installation&rev=1363791765)

Last update: **2021/07/01 10:00**

