

# Installation des Dashboards

Das Dashboard ist ein Auswertungstool, welches auf Livedaten zugreift und diese in Tabellen- und Grafikform anzeigen kann.

## Bestandteile

Das Dashboard besteht aus folgenden Dateien

- dashboard.war
- dashboard.properties
- loom-dashboard-ejb.jar - als Connector zu TIM

## Installation

Für die Installation des Dashboards muss die Datei **dashboard.war** in das Deploy-Verzeichnis von TIM abgelegt werden.



```
C:\tim\jboss<version>\standalone\deployments\
```

Die Datei **dashboard.properties** muss in das Verzeichnis **\configuration\** im JBoss-Verzeichnis verschoben werden.

```
C:\tim\jboss<version>\standalone\configuration\
```

Die Datei **loom-dashboard-ejb.jar** muss ggf. in das Verzeichnis **\tim.ear\** im JBoss-Verzeichnis verschoben werden.

```
C:\tim\jboss<version>\standalone\deployments\tim.ear\
```

Damit das Dashboard auf die aktuelle Installation von TIM zugreifen kann, muss die **dashboard.properties** mit einem Editor angepasst werden. In **Zeile 1** muss der Port des **wsdlHost** an TIM angepasst werden.

## Beispiel

Die Adresse des TIM - Clients lautet <http://meinefirmenserver:8383/loom-portal/>. Der wsdlHost muss wie folgt aussehen

wSDLHost=http://127.0.0.1:8383/

---

## Auswertungen fahren

Welche Tabellen und Spalten genutzt werden können, kann in der [Tabellenstruktur](#) nachgelesen werden.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: [https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:dashboard:dashboard\\_installation&rev=1450431704](https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:dashboard:dashboard_installation&rev=1450431704)

Last update: **2021/07/01 10:00**

