

StarterToProcessVariableActionHandler

Ehemals der StartToProcessVariableActionHandler - wurde mit [Version 4.2](#) umbenannt

Beschreibung

Dieser [Handler](#) fügt eine Variable in den Prozess ein, die in der Smartform nicht sichtbar ist und fügt als Value den Usernamen des Starters der Instanz ein.

Diese Variable und deren Wert werden im PDF-Report im Bereich Smartform angezeigt.

Der Default-Variablenname ist „Starter“. Allerdings kann im Mandatory Field ein beliebiger Variablenname angegeben werden.

Um dem Starter der Instanz eine bestimmte Swimlane zuzuweisen, kann folgender Handler verwendet werden: [AssignStarterToSwimlaneHandler](#)

Es werden die folgenden Variablen erstellt:

- starter bzw. Wert des Prefix : Username
- starter bzw. Wert des Prefix + Expression (z.B. starterExpression) : user(Username)
- starter bzw. Wert des Prefix + Firstname (z.B. starterFirstname) : Vorname
- starter bzw. Wert des Prefix + Lastname (z.B. starterLastname) : Nachname
- starter bzw. Wert des Prefix + Email(z.B. starterEmail) : Email Adresse
- starter bzw. Wert des Prefix + Departement(z.B. starterDepartement) : Abteilung

z.B. Standard:

```
starter:MHI
starterExpression:user(MHI)
starterFirstname:Markus
starterLastname:Hirscher
starterEmail:Markus.Hirscher@beispiel.de
starterDepartment:HR
```

im Beispiel unten:

```
starteroptionaler_variablenname:MHI
starteroptionaler_variablennameExpression:user(MHI)
starteroptionaler_variablennameFirstname:Markus
starteroptionaler_variablennameLastname:Hirscher
starteroptionaler_variablennameEmail:Markus.Hirscher@beispiel.de
starteroptionaler_variablennameDepartment:HR
```

oder mit start_ :

```
start_:MHI
start_Expression:user(MHI)
start_Firstname:Markus
start_Lastname:Hirscher
start_Email:Markus.Hirscher@beispiel.de
start_Department:HR
```

Klasse

`com.dooris.bpm.actionhandler.StartToProcessVariableActionHandler`

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig


Mandatory Fields

Prefix, falls leer wird der Standard „starter“ als Prefix benutzt

Parameter

nicht benötigt

Beispiel



From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:startertoprocessvariableactionhandler&rev=1424785798>

Last update: **2021/07/01 09:57**

