

StartProcessInstanceActionHandler

Beschreibung

Dieser [Handler](#) startet aus einer Instanz heraus eine unabhängige, weitere Instanz. Die Instanz, aus der heraus gestartet wurde, läuft uneingeschränkt weiter.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.StartProcessInstanceActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

name

Ist der Parameter giveProcessVariables auf false gesetzt, wird anhand dieser Variable die zu startende Prozessdefinition gesucht.

defaultValue

Ist der Parameter giveProcessVariables auf false gesetzt, wird anhand dieser Variable die zu startende Prozessdefinition gesucht.

prefixInstanceName

Wird als Prefix vor den Namen der neu erstellten Instanz eingefügt.

giveProcessVariables

Wird diese Variable auf true gesetzt, werden die Prozessvariablen an die neu erstellte Instanz weitergegeben. Default ist false.

strProcessDefinitionNameConfig

Ist der Parameter giveProcessVariables auf true gesetzt, wird anhand dieser Variable die zu startende Prozessdefinition gesucht.

Beispiel

The screenshot shows the 'Edit Event' dialog box in a BPMN editor. The dialog has the following fields:

- Ereignistyp: Node Leave
- Aktionsname: StartProcessInstanceActionHandler
- Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.StartProcessInstanceActio
- Mandatory Fields:
- Parameter: default Value=Name_der_Prozessdefinition; prefixInstanceName=Name_der_Instance

The background window is titled 'Symboleigenschaften - Aktivität' and shows a task list with columns 'Aufgabenname' and 'Rollenzuweisung'. A 'Parameter' table is visible on the right side of the background window.

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:startprocessinstanceactionhandler&rev=1497966522>

Last update: **2021/07/01 09:57**

