

WriteBackProcessVariableHandler

Beschreibung

Durch diesen [Handler](#) können Prozessvariablen vom Subprozess an den Hauptprozess übergeben werden. Bereits im Hauptprozess vorhandene Variablen werden überschrieben.

- Bei Angabe von keinem Parameter werden alle Prozessvariablen in den Hauptprozess zurückgeschrieben
- Durch Angabe von `includedVariables` kann definiert werden, welche Variablen in den Hauptprozess zurückgeschrieben werden sollen
- Durch Angabe von `excludedVariables` können die Variablen angegeben werden, welche beim Zurückschreiben in den Hauptprozess ausgeschlossen werden sollen. Alle anderen, nicht angegebenen Variablen werden zurückgeschrieben.

Der [Handler](#) wird auf der letzten Node im Subprozess auf `node-leave` eingebaut.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

`excludedVariables` Bsp.: `excludedVariables=variable1,variable2,variable3;`

`includedVariables` Bsp.: `includedVariables=variable1,variable2,variable3;`

Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

The screenshot shows a software interface for editing an event. The main window is titled 'Symboleigenschaften - Aktivität'. On the left, there is a sidebar with a tree view containing categories like 'Symbol', 'BPMN-Anleitung', 'Modellierung', 'Eingaben', 'Ressourcen', 'Aufgabe', 'Ausgaben', 'Attribute', 'Letzte Simulation', 'Sonstige', 'Allgemein', 'Verknüpfungen', 'Benutzerdefiniert', 'Risiken', 'Messgrößen', 'RACI', 'Automatisierung', 'Enterprise', and 'Beschreibt'. The main area is divided into sections: 'Solldauer:' with an empty input field, 'Aufgabenliste:' with a toolbar (add, up, down, delete, close), and a table with columns 'Aufgabenname' and 'Rollenzuweisung'. An 'Edit Event' dialog box is open in the foreground, containing the following fields: 'Ereignistyp:' (Node Leave), 'Aktionsname:' (WriteBackProcessVariableHandler), 'Aktionsklasse:' (com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackProcessVariableHandler), 'Mandatory Fields:' (empty), and 'Parameter:' (includedVariables=prozessBeenden). The dialog has 'OK' and 'Abbrechen' buttons. At the bottom of the main window, there are buttons for 'OK', 'Abbrechen', 'Übernehmen', and 'Hilfe'.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writebackprocessvariablehandler&rev=1379685532>

Last update: 2021/07/01 09:57

