

<search?q=%5Bclientprofile%5D&btnl=lucky>

Eigenschaften

Eigenschaften

General

Name *

Aufgabenbenachrichtigungs Mails

Benachrichtigung per Email bevorzugt

Benachrichtigung per Gruppen-Email

Application-Host

Application-Port

Parameter

Ziel Reiter von Aufgabenmail Links

LDAP

Authentifizierung

LDAP-Host

LDAP-Port

Factory Initial

Art der Authentifizierung

DNS Prefix

DNS Suffix

Mailservers

Smt Absendeadresse

Smt Host

Smt Port

Start TLS

Abwesenheitsnachricht an

Smt erfordert Auth.

Smt User

Smt Password

Client

Standardsprache

Support Emailadresse

Theme

Portal-Überschrift

OEM Bezeichner

Hersteller

Delegation erlaubt für

Notizen Ablage fixieren

Gruppenaufgaben nicht in "Meine Aufgaben" Liste

Andere

RSS-Link

Max. Dateigröße

Das Clientprofil kann im [Administrator Client](#) aufgerufen werden

General

Feld	Beschreibung
Name	In dieses Feld ist der Name des Mandanten eingetragen.

Licencing

Feld	Beschreibung
Lizenzschlüssel	Hier kann ein Lizenzschlüssel eingetragen werden, der die Maximale Benutzeranzahl und Prozessanzahlen nach oben setzt. Wird im Normalfall über Lizenzdateien in der TIM Engine erledigt und somit nicht benötigt und meistens leer.
Max. Benutzeranzahl	In diesem Feld kann bestimmt werden, wie viele User maximal im zugehörigen Mandanten erstellt werden dürfen.
Max. Prozessanzahl	Hier kann die maximale Anzahl der zu deployenden Prozesse eingetragen werden.

Aufgabenbenachrichtungs Mails

Aus diesen Parametern setzt TIM die Taskmails zusammen, die an die Mitarbeiter verschickt werden. Auch der **`#{baseLink}`** setzt sich aus diesen Parametern zusammen.

Feld	Beschreibung
Benachrichtigung per Email bevorzugt	Um die TIM-Taskmails für alle Benutzer zu aktivieren, muss diese Checkbox aktiviert werden.
Application-Host	Hier wird der Host-Name des Servers angegeben, auf welchem TIM installiert ist.
Application-Port	Hier wird der Port des Servers eingetragen, auf welchem TIM installiert wurde.
Parameter	Dieses Feld sollte nur von einem TIM Mitarbeiter bei Bedarf bearbeitet werden.
Ziel Reiter von Aufgabenmail Links	Hier kann angegeben werden, welcher Reiter geöffnet sein soll, wenn ein Benutzer auf den Link in einer Taskmail geklickt hat. Diese Einstellung gilt für alle User, die neu angelegt werden.

LDAP

In diesem Bereich kann die LDAP Schnittstelle zu TIM eingerichtet werden. Weitere Informationen können auf [dieser Seite](#) entnommen werden.

Feld	Beschreibung
Authentifizierung	Hier besteht die Möglichkeit, eine Authentifizierungs-Schnittstelle anzugeben. Wenn dieses Feld leer ist, wird automatisch die TIM-Datenbank verwendet. Um eine LDAP-Authentifizierung einzurichten muss der Wert „ldap“ eingetragen werden.
LDAP-Host	Falls eine LDAP-Schnittstelle verwendet wird, muss hier der Hostname (die IP-Adresse) des LDAP-Servers eingetragen werden.
LDAP-Port	Wenn eine LDAP-Schnittstelle hergenommen werden soll, muss hier der Port des LDAP-Servers eingetragen werden (Standard ist :389)
Factory Initial	Der hier einzugebende Wert wird zur Initialisierung der LDAP-Schnittstelle benötigt und muss den Wert (com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory) haben.
Art der Authentifizierung	In diesem Eingabefeld soll die Verschlüsselungsart der Daten bei der Übertragung der LDAP-Schnittstelle eingetragen werden. Das Feld kann die Werte „simple“ oder „digest-md5“ enthalten.
DNS Prefix	Hier kann ein DNS Prefix für das Netzwerk angegeben werden, falls dies im Netzwerk verwendet wird. In den meisten Fällen kann dieser Wert leer bleiben.
DNS Suffix	Falls ein DNS-Server im Netzwerk existiert, muss hier der DNS-Suffix angegeben werden. Welcher Wert hier einzutragen ist, muss bei der IT des Netzwerkes erfragt werden.
LDAP Verbindung testen (Button)	Mit einem Klick auf diesen Button kann die LDAP-Konnektivität auf Richtigkeit überprüft werden. Weitere Informationen können auf dieser Seite nachgelesen werden.

Mailserver

Feld	Beschreibung
Smtп Absenderadresse	In diesem Eingabefeld wird die Emailadresse eingetragen, welche als Absender bei TIM-Benachrichtigungsemails angezeigt wird.
SmtпHost	Hier muss die IP oder der Hostname des Mailserver, der eingesetzt wird, angegeben werden.
SmtпPort	Hier wird der Port eingetragen, dem der Mailserver folge leistet (Standardport :25).
Start TLS	Aktiviert die TLS Verschlüsselung zum Mailserver falls diese erwünscht oder erforderlich ist.
Abwesenheitsnachricht an	Zurückgelieferte Abwesenheitsnachrichten können an ein bestimmtes Mailpostfach (welches hier eingegeben wurde) weitergeleitet werden.
Smtп erfordert Auth.	Aktiviert die Authentifizierung am Mailserver falls erforderlich.
SmtпUser	Hier wird der User eingetragen, der das Recht zum Versenden von Emails über den Mailserver hat.
SmtпPassword	Gibt das Passwort des dazugehörigen Smtп Users an.
Emailkonfiguration testen (button)	Durch einen Klick auf diesen Button kann der Versand von TIM-Benachrichtigungsemails simuliert werden um diesen auf Funktionalität zu testen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: email_testing

Client

Feld	Beschreibung
Support Emailadresse	Ändert die Anzeige der Support-Emailadresse im Infobereich aller Clients.
Theme	In diesem Feld wird das zu verwendende Theme angegeben. Dies ist der Name des Custom-Ordners.
Hersteller	nicht benötigt
Delegation erlaubt für	Hier kann bestimmt werden, für welche Context-Rolle Delegationen (Übergabe von Aufgaben an Dritte) erlaubt sind. Wird hier „Sachbearbeiter“ hinterlegt, können Nutzer mit dem Recht „Member“ Aufgaben an Mitarbeiter Ihrer Gruppe delegieren.
Notizen Ablage fixieren	Sollte hier z.B. Prozessinstanz als Wert ausgewählt werden, werden alle Notizen an die Prozessinstanz angehängt und nicht mehr an Aufgaben. Wird als Wert „Aufgabe“ gewählt, aber eine Notiz an eine Prozessinstanz angehängt, so wird die Notiz trotzdem an die Instanz angehängt, da TIM nicht weiss an welche Aufgabe der Instanz die Notiz angefügt werden soll.
Gruppenaufgaben nicht in „Meine Aufgaben“ Liste	Aufgaben Tab zeigt entweder meine Aufgaben und Aufgaben meiner Gruppe oder nur meine Aufgaben an.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:client_profile&rev=1506523639

Last update: 2021/07/01 09:58

