

Eigenschaften

Prozessinstanz

Eigenschaften | Dokumente | Notiz | Swimlanes | Modell | Gantt | Smartform | Aktivitäten | CPM-Info

Beispiel Instanz

1

gestartet von pm pm am 13.08.2013 10:30

2

Beschreibung

3

Hier steht die Beschreibung dieser Instanz.

Prozessstart

Geplanter Beginn (dd.mm.yyyy) : 14.08.2013 08:00
hh:mm) : 13.08.2013 10:30
Beginn (dd.mm.yyyy hh:mm) : 13.08.2013 10:30

4

Prozessende

Geplantes Ende (dd.mm.yyyy) : -
hh:mm) : 13.08.2013 10:30
Ende (dd.mm.yyyy hh:mm) : 13.08.2013 10:30

5

6

Speichern

Dringlichkeits Modus aktivieren

7

<100% 200px>	
Element	Beschreibung
1	Name der Instanz.
2	Angabe welcher Benutzer die Instanz zu welchem Zeitpunkt gestartet hat.
3	Hier wird die Beschreibung der Instanz angezeigt. Diese kann bearbeitet werden.
4	In diesem Feld werden Information über den Prozessstart gegeben. Es wird der Geplante Beginn und der tatsächliche Beginn angezeigt. Der tatsächliche Beginn ist der Zeitpunkt zu welchem die Instanz gestartet wurde.
5	In diesem Feld werden Information über das Prozessende gegeben. Es wird das Geplante Ende und das tatsächliche Ende angezeigt. Das tatsächliche Ende ist der Zeitpunkt zu welchem die Instanz beendet wurde.
6	Falls die Beschreibung bearbeitet wurden kann über diesen Button gespeichert werden.

Dokumente

Unter diesem Reiter befindet sich der derselbe Inhalt den man über das [Kontextmenü](#) erreichen kann.

Notiz

hier können die mit dieser Prozessinstanz verknüpften Notizen eingesehen werden. Siehe [Notizen](#)

Swimlanes

Unter diesem Reiter befindet sich eine Übersicht über alle Swimlanes und deren zugewiesenen Gruppen und Bearbeiter.

Prozessinstanz		
Eigenschaften	Dokumente	Notiz
Swimlanes	Modell	Gantt
Smartform	Aktivitäten	CPM-Info
Name	Bearbeiter	Gruppe
Swimlane_Drei	pm pm	-
Swimlane_Eins	Max Mustermann	seniorManagement
Swimlane_Zwei		Prod

<100% 200px>	
Element	Beschreibung
1	Hier wird der Name / Bezeichnung der Swimlane wie er / sie in Signavio hinterlegt ist.
2	Hier wird der aktuelle Bearbeiter der Swimlane angezeigt, falls dieser vorhanden ist.
3	Hier wird die aktuelle bearbeitende Gruppe angezeigt, falls diese vorhanden ist.

Falls kein Bearbeiter vorhanden ist kann in diesem Fenster einer ausgewählt werden. Das gleiche gilt für die Gruppen. Wird für eine Swimlane ein Benutzer und eine Gruppe ausgewählt, so werden alle Aufgaben dem Benutzer direkt zugewiesen.

Swimlane

Eigenschaften

Name

Swimlane_Eins

Gruppe

seniorManagement

Bearbeiter

MNE

Zuweisen

Über die beiden Dropdowns lässt sich eine Gruppe und ein Benutzer bestimmen die der Swimlane zugewiesen sind. Wurde in Signavio bereits ein Benutzer der Swimlane hinterlegt, so können nur noch Gruppen ausgewählt werden in denen dieser Benutzer Mitglied ist. Der Benutzer jedoch kann beliebig gewählt werden.


Wurde in Signavio eine Gruppe hinterlegt, so kann die Gruppe beliebig gewählt werden, der Benutzer jedoch muss dann wiederum Mitglied dieser Gruppe sein.

Über einen Rechtsklick auf eine Swimlane lässt sich die Zuweisungshistorie einsehen, in welcher vermerkt ist wann welche Änderung vorgenommen worden ist.

#Zuweisungshistorie		
Tabelle		
Name	Ersteller	Erstellungszeit
Eng	pm pm	13.08.2013 13:46
-	pm pm	13.08.2013 13:46
-	pm pm	13.08.2013 11:43
MNE	pm pm	13.08.2013 11:43
seniorManagement	pm pm	13.08.2013 11:43


Modell

Unter dem Reiter **Modell** wird ein Prozessmodell angezeigt, in welchem zudem mit farbigen Rahmen um die jeweilige Instanz angezeigt wird an welcher Stelle die Instanz im Moment steht.



Gantt Diagramm

Das Gantt Diagramm gibt eine Übersicht über die Bearbeitungszeiten der einzelnen Aktivitäten. Der Grüne Balken entspricht der schnellsten Bearbeitungszeit vom **frühesten Startzeitpunkt** bis zum **frühesten Endzeitpunkt**. Der blaue Balken entspricht der längst möglichen Bearbeitungszeit vom **frühesten Startzeitpunkt** zum **spätesten Endzeitpunkt**.



Smartform

In diesem Reiter befindet sich die [Smartform](#), welche Informationen darstellt und zur Bearbeitung bereit stellt.

Aktivitäten + CPM Info

Siehe [CPM](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:instance_context_properties&rev=1379411028

Last update: **2021/07/01 09:59**

