

Beschreibung

Taskmails sind Mails, die an TIM Benutzer versendet werden um diese auf neue Aufgaben hinzuweisen. Dies geschieht immer dann, wenn ein Prozess einen neuen Schritt erreicht. Je nach Stand, Ablauf und anderen Einflüssen wird dadurch eine Mail direkt an den entsprechenden Bearbeiter oder aber eine Gruppe von Benutzern geschickt. Ist eine Aufgabe zum Beispiel direkt einem Benutzer zugeordnet, so erhält dieser eine direkte Aufforderung die Aufgabe zu erledigen. Ist im Gegensatz dazu noch kein fester [Bearbeiter](#) hinterlegt, so erhält die Zuständige Gruppe eine entsprechende Mail.

Einstellungen

Mail (de-)aktivieren

Die Taskmails können entweder global (für alle Benutzer) im [Clientprofil](#) aktiviert werden, oder im [Benutzerprofil](#) für jeden Benutzer individuell angepasst werden. Ist die Option „Benachrichtigung per E-Mail bevorzugt“ deaktiviert, werden an diesen Benutzer keine Taskmails versendet. Falls die Benachrichtigung per Gruppen-Mail aktiviert ist, werden alle Taskmails an die hinterlegte E-Mailadresse des [Gruppenprofils](#) gesendet.

Anpassen der Absendermail

Um den Absender eines Systems zu ändern, kann im [Clientprofil](#) die **SMTP Absendermailadresse** angepasst werden. Durch diese Änderung werden dann alle E-Mails unter der eingetragenen E-Mailadresse versendet, vorausgesetzt der eingetragene Mailserver erlaubt das Versenden von Mails unter diesem Namen.

Anpassen des Hosts

Sollte in Mails ein falscher Host und/oder Port hinterlegt sein, kann dies ebenfalls im [Clientprofil](#) unter [folgenden](#) Punkt erledigt werden. Es muss lediglich der korrekte **Applikation Host** und **Port** eingetragen werden.

Anpassung der Texte

Die Texte der Taskmails können entweder über die [loom.properties](#) angepasst werden. Eine genauere Beschreibung kann [dieser Seite](#) entnommen werden. Ausserdem kann ab [Version v4.0](#) der Text für Taskmails auf [bestimmte Prozessdefinitionen oder Aktivitäten](#) festgelegt werden

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **[NEW TIM 6 Documentation](#)**

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:taskmail&rev=1407824224>

Last update: **2021/07/01 09:58**

