


Rolle: Team Manager


Im Administrationsclient ist es möglich [Rollen](#) zu erstellen. Hierbei nimmt die Rolle „Team Manager“ eine gesonderte Stellung ein. Mit dieser Rolle ist es möglich einen oder mehrere Benutzer als „Teamleiter“ einer Gruppe zu definieren. Einem Teammanager ist es möglich Aufgaben an andere Mitarbeiter [zuzuweisen](#). Im Gegensatz zu der Zuweisungsfunktion des Prozessmanagers kann der Teammanager die Aufgabe nicht an eine beliebige Gruppe weiter verweisen sondern nur an einen Mitarbeiter der sich in der aktuellen Gruppe befindet. Falls die Rolle „Team Manager“ im System standardmäßig bereits angelegt ist, kann Schritt Nummer 1 übersprungen werden.

Anlegen eines Teammanagers

1. (Muss nur ausgeführt werden, wenn die Rolle entgegen des Standardsystems noch nicht angelegt ist.) Im ersten Schritt muss die Rolle „team-manager“ angelegt werden. Hierbei muss auf die genaue Schreibweise geachtet werden. (neue Rollen anlegen: siehe [Verwaltung](#))

A screenshot of a dialog box titled 'Please enter rolename:'. It contains a text input field with the text 'team-manager' entered. Below the input field is a checkbox labeled 'Diese Seiten daran hindern, weitere Dialoge zu öffnen'. At the bottom right are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

2. Im zweiten Schritt muss diese Rolle einem, bzw. mehreren Benutzern innerhalb einer Gruppe zugewiesen werden. Hierfür muss innerhalb der Gruppenliste der gewünschte Benutzer angeklickt werden. In dem sich anschließend öffnenden Fenster muss die neu angelegte Rolle ausgewählt werden.



3. Der Teammanager kann nun unter den Eigenschaften einer Aufgabe eine **Zuweisung** innerhalb seiner Gruppe vornehmen.

Zuweisung

Gruppe

Bearbeiter

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:team_manager&rev=1447926809

Last update: 2021/07/01 09:59

