

Userprofil - Eigenschaften

Befindet man sich im Userprofil eines Benutzers, so finden sich im ersten Reiter des Fensters die allgemeinen Eigenschaften.

The screenshot shows a web interface for managing user profiles. The title bar reads 'Benutzer'. Below it are tabs for 'Eigenschaften', 'Profil', 'Abwesenheit', 'Vertretungsregeln', and 'Kennwort'. The 'Eigenschaften' tab is selected. The form contains the following fields:

- Name:** pm
- Vorname:** Max
- Nachname:** Mustermann
- E-Mail:** process@manager.man
- Blockiert:**
- Letzter Login (dd.mm.yyyy hh:mm):** 02.08.2013 10:25
- Anzahl Logins:** 7
- Client Sprache:** de
- Gruppen:** Group_1, Group_2
- Rollen:** starter, member, guest, processmanager (selected)

A 'Speichern' button is located at the bottom of the form.

Feld	Beschreibung
Name	Hier wird der Benutzername des Benutzer eingetragen, dieser kann beliebig gewählt werden. Dies ist der Name mit dem die Anmeldung möglich ist.
Vorname	Hier wird der Vorname des Mitarbeiters eingetragen zu dem der Benutzer gehört.
Nachname	Hier wird der Nachname des Mitarbeiters eingetragen zu dem der Benutzer gehört.
Email	Hier wird die Email eingetragen unter welcher der Benutzer seine Benachrichtigungen, wie z.B. über neue Aufgaben, erhalten soll.
Blockiert	Diese Checkbox gibt an ob der Benutzer im Moment blockiert ist und sich damit nicht einloggen kann oder nicht.
Letzter Login	Hier wird angezeigt wann sich der dieser Benutzer das letzte Mal eingeloggt hat.
Anzahl Logins	Hier wird angezeigt wie oft sich der Benutzer in TIM eingeloggt hat.
Client Sprache	Hier wird angezeigt welche Sprache der User in seinem Client ausgewählt hat.
Gruppen	Hier wird angezeigt in welchen Gruppen dieser Benutzer Mitglied ist.
Rollen	Hier kann ausgewählt welche Rollen/ Rechte dieser Benutzer benutzt. Bei gedrückter Control Taste ist es möglich mehr als einen Eintrag auszuwählen. Siehe Rechte

Die Felder Name, Vorname, Nachname und Email sind zwingend erforderlich um eine uneingeschränkte Benutzung zu gewährleisten.

Die User-Rolle **Member** bietet dem User die Möglichkeit auf die ToDo-Clients zuzugreifen. Dort kann der User die ihm assigten Aufgaben einsehen, erledigen und die Smartform bearbeiten.

Die User-Rolle **Processmanager** bietet dem User die Möglichkeit, sowohl auf die ToDo-Clients als auch auf die Processmanager-Clients zuzugreifen. In diesen kann der User ebenfalls seine Aufgaben einsehen, erledigen und die Smartform bearbeiten. Durch das Zugriffsrecht auf die Processmanager-Clients hat der User mit der Context-Rolle „Processmanager“ folgende Rechte, welche der User mit der Context-Rolle „Member“ nicht hat:

- Alle Instanzen einsehen, zu welchem der User das „Owner“-Recht hat (VERLINKEN)
- dazu alle Aufgaben einsehen, zuweisen und erledigen, auch wenn Sie nicht in der Gruppe des angemeldeten Users liegen oder einem anderen User zugewiesen sind - Alle Aktivitäten einsehen und Bearbeitungszeiten ändern
- CPM-Infos einsehen und ändern
- Prozessstatus der Aktivität einsehen (Ampelsystem)
- Einblick in das Archiv aller Instanzen
- Reports anzeigen lassen
- Instanz als Vorlage verwenden/Instanzen kopieren und neu starten
- Swimlanes anzeigen lassen und diese zuweisen
- [Gantt-Diagramm](#) anzeigen lassen
- Aufgaben zuweisen
- Zuweisungshistorie von Aufgaben anzeigen lassen

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:user_profile_properties&rev=1381412986

Last update: **2021/07/01 09:59**

