

## Userprofil - Eigenschaften

Befindet man sich im Userprofil eines Benutzers, so finden sich im ersten Reiter des Fensters die allgemeinen Eigenschaften.

Feld	Beschreibung
<b>Name</b>	Hier wird der Benutzername des Benutzer eingetragen, dieser kann beliebig gewählt werden. Dies ist der Name mit dem die Anmeldung möglich ist.
<b>Vorname</b>	Hier wird der Vorname des Mitarbeiters eingetragen zu dem der Benutzer gehört.
<b>Nachname</b>	Hier wird der Nachname des Mitarbeiters eingetragen zu dem der Benutzer gehört.
<b>Email</b>	Hier wird die Email eingetragen unter welcher der Benutzer seine Benachrichtigungen, wie z.B. über neue Aufgaben, erhalten soll.
<b>Blockiert</b>	Diese Checkbox gibt an ob der Benutzer im Moment blockiert ist und sich damit nicht einloggen kann oder nicht.
<b>Letzter Login</b>	Hier wird angezeigt wann sich der dieser Bentuzer das letzte Mal eingeloggt hat.
<b>Anzahl Logins</b>	Hier wird angezeigt wie oft sich der Benutzer in TIM eingeloggt hat.
<b>Client Sprache</b>	Hier wird angezeigt welche Sprache der User in seinem Client ausgewählt hat.
<b>Gruppen</b>	Hier wird angezeigt in welchen Gruppen dieser Benutzer Mitglied ist.
<b>Rollen</b>	Hier kann ausgewählt welche Rollen/ Rechte dieser Benutzer benutzt. Bei gedrückter Control Taste ist es möglich mehr als einen Eintrag auszuwählen. Siehe <a href="#">Rechte</a>

Die Felder Name, Vorname, Nachname und Email sind zwingend erforderlich um eine uneingeschränkte Benutzung zu gewährleisten.

Die User-Rolle **Member** bietet dem User die Möglichkeit auf die ToDo-Clients zuzugreifen. Dort kann der User die ihm assigten Aufgaben einsehen, erledigen und die Smartform bearbeiten.

Die User-Rolle **Processmanager** bietet dem User die Möglichkeit, sowohl auf die ToDo-Clients als auch auf die Processmanager-Clients zuzugreifen. In diesen kann der User ebenfalls seine Aufgaben einsehen, erledigen und die Smartform bearbeiten. Durch das Zugriffsrecht auf die Processmanager-Clients hat der User mit der Context-Rolle „Processmanager“ folgende Rechte, welche der User mit der Context-Rolle „Member“ nicht hat:

- Alle Instanzen einsehen, zu welchem der User das „**Owner**“-Recht hat
- dazu alle Aufgaben einsehen, zuweisen und erledigen, auch wenn Sie nicht in der Gruppe des angemeldeten Users liegen oder einem anderen User zugewiesen sind - Alle Aktivitäten einsehen und Bearbeitungszeiten ändern
- CPM-Infos einsehen und ändern
- Prozessstatus der Aktivität einsehen (Ampelsystem)
- Einblick in das Archiv aller Instanzen
- Reports anzeigen lassen
- Instanz als Vorlage verwenden/Instanzen kopieren und neu starten
- Swimlanes anzeigen lassen und diese zuweisen
- **Gantt-Diagramm** anzeigen lassen
- Aufgaben zuweisen
- Zuweisungshistorie von Aufgaben anzeigen lassen

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: [https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:user\\_profile\\_properties&rev=1381414500](https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:user_profile_properties&rev=1381414500)

Last update: **2021/07/01 09:57**

