

[search?q=%5Bclientprofile%5D&btnl=lucky](#)

# Eigenschaften



Eigenschaften

General

Name \*

qs

Aufgabenbenachrichtigungs Mails

Benachrichtigung per Email bevorzugt

☒

Benachrichtigung per Gruppen-Email

☐

Application-Host

Application-Port

Parameter

Ziel Reiter von Aufgabenmail Links

Smartform

LDAP

Authentifizierung

TIM-Authentifizierung

LDAP-Host

LDAP-Port

389

Factory Initial

com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory

Art der Authentifizierung

simple

DNS Prefix

DNS Suffix

LDAP Verbindung testen

Mailserver

Smtip Absendeadresse

Smtip Host

Smtip Port

2525

Start TLS

☐

Abwesenheitsnachricht an

Smtip erfordert Auth.

☐

Smtip User

Smtip Password

\*\*\*\*\*

Test Email senden

Client

Standardsprache

Deutsch

Support Emailadresse

support@tim-solutions.de

Theme

Portal-Überschrift

OEM Bezeichner

Hersteller

Delegation erlaubt für

Sachbearbeiter

Notizen Ablage fixieren

Prozessinstanz

Gruppenaufgaben nicht in "Meine Aufgaben" Liste

☐

Andere

RSS-Link

Max. Dateigröße

Speichern

Das Clientprofil kann im [Administrator Client](#) aufgerufen werden

## General

Feld	Beschreibung
Name	In dieses Feld ist der Name des Mandanten eingetragen.

## Licencing

Feld	Beschreibung
Lizenzschlüssel	Hier kann ein Lizenzschlüssel eingetragen werden, der die Maximale Benutzeranzahl und Prozessanzahlen nach oben setzt. Wird im Normalfall über Lizenzdateien in der TIM Engine erledigt und somit nicht benötigt und meistens leer.
Max. Benutzeranzahl	In diesem Feld kann bestimmt werden, wie viele User maximal im zugehörigen Mandanten erstellt werden dürfen.
Max. Prozessanzahl	Hier kann die maximale Anzahl der zu deployenden Prozesse eingetragen werden.

## Aufgabenbenachrichtungs Mails

Aus diesen Parametern setzt TIM die Taskmails zusammen, die an die Mitarbeiter verschickt werden. Auch der `${baseLink}` setzt sich aus diesen Parametern zusammen.

Feld	Beschreibung
Benachrichtigung per Email bevorzugt	Um die <a href="#">TIM-Taskmails</a> für alle Benutzer zu aktivieren, muss diese Checkbox aktiviert werden.
Application-Host	Hier wird der Host-Name des Servers angegeben, auf welchem TIM installiert ist.
Application-Port	Hier wird der Port des Servers eingetragen, auf welchem TIM installiert wurde.
Parameter	Dieses Feld sollte nur von einem TIM Mitarbeiter bei Bedarf bearbeitet werden.
Ziel Reiter von Aufgabenmail Links	Hier kann angegeben werden, welcher Reiter geöffnet sein soll, wenn ein Benutzer auf den Link in einer Taskmail geklickt hat. Diese Einstellung gilt für alle User, die neu angelegt werden.

## LDAP

In diesem Bereich kann die LDAP Schnittstelle zu TIM eingerichtet werden. Weitere Informationen können auf [dieser Seite](#) entnommen werden.

Feld	Beschreibung
<b>Authentifizierung</b>	Hier besteht die Möglichkeit, eine Authentifizierungs-Schnittstelle anzugeben. Wenn dieses Feld leer ist, wird automatisch die TIM-Datenbank verwendet. Um eine <a href="#">LDAP-Authentifizierung</a> einzurichten muss der Wert „ldap“ eingetragen werden.
<b>LDAP-Host</b>	Falls eine LDAP-Schnittstelle verwendet wird, muss hier der Hostname (die IP-Adresse) des LDAP-Servers eingetragen werden.
<b>LDAP-Port</b>	Wenn eine LDAP-Schnittstelle hergenommen werden soll, muss hier der Port des LDAP-Servers eingetragen werden (Standard ist :389)
<b>Factory Initial</b>	Der hier einzugebende Wert wird zur Initialisierung der LDAP-Schnittstelle benötigt und muss den Wert (com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory) haben.
<b>Art der Authentifizierung</b>	In diesem Eingabefeld soll die Verschlüsselungsart der Daten bei der Übertragung der LDAP-Schnittstelle eingetragen werden. Das Feld kann die Werte „simple“ oder „digest-md5“ enthalten.
<b>DNS Prefix</b>	Hier kann ein DNS Prefix für das Netzwerk angegeben werden, falls dies im Netzwerk verwendet wird. In den meisten Fällen kann dieser Wert leer bleiben.
<b>DNS Suffix</b>	Falls ein DNS-Server im Netzwerk existiert, muss hier der DNS-Suffix angegeben werden. Welcher Wert hier einzutragen ist, muss bei der IT des Netzwerkes erfragt werden.
<b>LDAP Verbindung testen (Button)</b>	Mit einem Klick auf diesen Button kann die LDAP-Konnektivität auf Richtigkeit überprüft werden. Weitere Informationen können auf <a href="#">dieser Seite</a> nachgelesen werden.

## Mailserver

Feld	Beschreibung
<b>Smtp Absenderadresse</b>	In diesem Eingabefeld wird die Emailadresse eingetragen, welche als Absender bei TIM-Benachrichtigungsemails angezeigt wird.
<b>SmtpHost</b>	Hier muss die IP oder der Hostname des Mailservers, der eingesetzt wird, angegeben werden.
<b>SmtpPort</b>	Hier wird der Port eingetragen, dem der Mailserver folge leistet (Standardport :25).
<b>Start TLS</b>	Aktiviert die TLS Verschlüsselung zum Mailserver falls diese erwünscht oder erforderlich ist.
<b>Abwesenheitsnachricht an</b>	Zurückgelieferte Abwesenheitsnachrichten können an ein bestimmtes Mailpostfach (welches hier eingegeben wurde) weitergeleitet werden.
<b>Smtp erfordert Auth.</b>	Aktiviert die Authentifizierung am Mailserver falls erforderlich.
<b>SmtpUser</b>	Hier wird der User eingetragen, der das Recht zum Versenden von Emails über den Mailserver hat.
<b>SmtpPassword</b>	Gibt das Passwort des dazugehörigen Smtp Users an.
<b>Emailkonfiguration testen (button)</b>	Durch einen Klick auf diesen Button kann der Versand von TIM-Benachrichtigungsemails simuliert werden um diesen auf Funktionalität zu testen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: <a href="#">email_testing</a>

# Client

Feld	Beschreibung
Support Emailadresse	Ändert die Anzeige der Support-Emailadresse im Infobereich aller <a href="#">Clients</a> .
Theme	In diesem Feld wird das zu verwendende <a href="#">Theme</a> angegeben. Dies ist der Name des Custom-Ordners.
Hersteller	nicht benötigt
Delegation erlaubt für	Hier kann bestimmt werden, für welche Context-Rolle Delegationen (Übergabe von Aufgaben an Dritte) erlaubt sind. Wird hier <b>„Sachbearbeiter“</b> hinterlegt, können Nutzer mit dem Recht „Member“ Aufgaben an Mitarbeiter Ihrer Gruppe delegieren.
Notizen Ablage fixieren	Sollte hier z.B. Prozessinstanz als Wert ausgewählt werden, werden alle Notizen an die Prozessinstanz angehängt und nicht mehr an Aufgaben. Wird als Wert „Aufgabe“ gewählt, aber eine Notiz an eine Prozessinstanz angehängt, so wird die Notiz trotzdem an die Instanz angehängt, da TIM nicht weiss an welche Aufgabe der Instanz die Notiz angefügt werden soll.
Gruppenaufgaben nicht in „Meine Aufgaben“ Liste	Aufgaben Tab zeigt entweder meine Aufgaben und Aufgaben meiner Gruppe oder nur meine Aufgaben an.

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

[https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:client\\_profile&rev=1506523639](https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:client_profile&rev=1506523639)

Last update: **2021/07/01 09:58**

