 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**
(remove this paragraph once the translation is finished)

Properties

Eigenschaften

Eigenschaften

General

Name *

qs

Aufgabenbenachrichtigungs Mails

Benachrichtigung per Email bevorzugt

☒

Benachrichtigung per Gruppen-Email

☐

Application-Host

Application-Port

Parameter

Ziel Reiter von Aufgabenmail Links

Smartform

LDAP

Authentifizierung

TIM-Authentifizierung

LDAP-Host

LDAP-Port

389

Factory Initial

com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory

Art der Authentifizierung

simple

DNS Prefix

DNS Suffix

LDAP Verbindung testen

Mailserver

Smtip Absendeadresse

Smtip Host

Smtip Port

2525

Start TLS

☐

Abwesenheitsnachricht an

Smtip erfordert Auth.

☐

Smtip User

Smtip Password

Test Email senden

Client

Standardsprache

Deutsch

Support Emailadresse

support@tim-solutions.de

Theme

Portal-Überschrift

OEM Bezeichner

Hersteller

Delegation erlaubt für

Sachbearbeiter

Notizen Ablage fixieren

Prozessinstanz

Gruppenaufgaben nicht in "Meine Aufgaben" Liste

☐

Andere

RSS-Link

Max. Dateigröße

Speichern

General

Field	Description
Name	The name of the client is entered in this field.

Licencing

Field	Description
Licence key	Here, a licence key, which sets the maximum number of users and processes, can be entered. However, as this is normally done via licence data in the T!M Engine, it is often not needed and empty.
Max. Users	In this field, you can determine the maximum number of users to be compiled in the corresponding client.
Max. Processes	Here, the maximum number of processes to be deployed can be entered.

Task notification e-mails

T!M - Task !n Motion composes the Taskmails, which are sent to the employees, from these parameters. Also, the **`\${baseLink}`** is composed from these parameters.

Field	Description
E-mail notification preference	In order to activate the T!M e-mail notification, the Checkbox must be activated.
Application-Host	Here, the host name of the server on which T!M was installed is displayed.
Application-Port	Here, the port of the server on which T!M was installed is entered.
Parameter	This field should only be adapted, if necessary, by a T!M employee.
Target tab of task mail links	Here, you can state which tab should be opened when a user has clicked on the link in a task mail. This setting applies to all users who were newly compiled.

LDAP

In this area the LDAP interface to T!M -Task !n Motion can be set up. You can get further information from [dieser Seite](#).

Field	Description
Authentication	Here, you can specify an authentication interface. If this field is empty, the T!M- databank is used automatically. In order to establish a LDAP-Authentication , the parameter „ldap“ has to be entered.
LDAP-Host	If an LDAP-interface is used, the host name (the IP-address) of the LDAP-server has to be entered here.

Field	Description
LDAP-Port	If you want to use an LDAP-interface, the port of the LDAP-server has to be entered here (Standard is :389).
Factory Initial	The parameter which has to be entered here is needed for the initialization of the LDAP-interface and must have the parameter (com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory).
Kind of Authentication	The kind of encryption of data during the transmission of the LDAP-interface has to be entered. The field can contain the parameters "simple" or "digest-md5".
DNS Prefix	Here, a DNS Prefix for the network can be specified, if it is used in the network. In most cases this parameter can stay empty.
DNS Suffix	If a DNS-server exists in the network, the DNS Suffix has to be entered here. The parameter, which has to be entered here, has to be inquired of the network's IT.
Test the LDAP connection (Button)	Via a click on this button the accuracy of the LDAP-connectivity can be checked. You can get further information from dieser Seite .


Mailserver

Feld	Beschreibung
Smtp Absenderadresse	In diesem Eingabefeld wird die Emailadresse eingetragen, welche als Absender bei TIM-Benachrichtigungsemails angezeigt wird.
SmtpHost	Hier muss die IP oder der Hostname des Mailservers, der eingesetzt wird, angegeben werden.
SmtpPort	Hier wird der Port eingetragen, dem der Mailserver folge leistet (Standardport :25).
Start TLS	Aktiviert die TLS Verschlüsselung zum Mailserver falls diese erwünscht oder erforderlich ist.
Abwesenheitsnachricht an	Zurückgelieferte Abwesenheitsnachrichten können an ein bestimmtes Mailpostfach (welches hier eingegeben wurde) weitergeleitet werden.
Smtp erfordert Auth.	Aktiviert die Authentifizierung am Mailserver falls erforderlich.
SmtpUser	Hier wird der User eingetragen, der das Recht zum Versenden von Emails über den Mailserver hat.
SmtpPassword	Gibt das Passwort des dazugehörigen Smtp Users an.
Emailkonfiguration testen (button)	Durch einen Klick auf diesen Button kann der Versand von TIM-Benachrichtigungsemails simuliert werden um diesen auf Funktionalität zu testen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: email_testing

Client

Feld	Beschreibung
Support Emailadresse	Ändert die Anzeige der Support-Emailadresse im Infobereich aller Clients .
Theme	In diesem Feld wird das zu verwendende Theme angegeben. Dies ist der Name des Custom-Ordners.

Feld	Beschreibung
Portal-Überschrift	Der hier eingegebene Text wird in jedem TIM-Client des zugehörigen Mandanten sichtbar. (Siehe folgendes Bild)



Hersteller	nicht benötigt
Delegation erlaubt für	Hier kann bestimmt werden, für welche Context-Rolle Delegationen (Übergabe von Aufgaben an Dritte) erlaubt sind. Wird hier “Sachbearbeiter” hinterlegt, können Nutzer mit dem Recht “Member” Aufgaben an Mitarbeiter Ihrer Gruppe delegieren.
Notizen Ablage fixieren	Sollte hier z.B. Prozessinstanz als Wert ausgewählt werden, werden alle Notizen an die Prozessinstanz angehängt und nicht mehr an Aufgaben. Wird als Wert “Aufgabe” gewählt, aber eine Notiz an eine Prozessinstanz angehängt, so wird die Notiz trotzdem an die Instanz angehängt, da TIM - Task In Motion nicht weiss an welche Aufgabe der Instanz die Notiz angefügt werden soll.
Gruppenaufgaben nicht in “Meine Aufgaben” Liste	Aufgaben Tab zeigt entweder meine Aufgaben und Aufgaben meiner Gruppe oder nur meine Aufgaben an.

Andere

Feld	Beschreibung
RSS-Link	
Max. Dateigröße	Hier kann die max. Größe der im TIM-Client hochzuladenden Datei bestimmt werden.

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:client_profile&rev=1403690309

Last update: 2021/07/01 09:55

