


Prozessinstanz starten

Soll nun ein Durchlauf einer Instanz gestartet werden muss dafür ausgehen von einer Definition eine Prozessinstanz gestartet werden. Dafür gib es mehrere Möglichkeiten:

- über den [Processmanager Client](#). (Siehe Element 7)
- über den [ToDo Client](#) (Siehe Element 12) und dem sich dabei öffnenden Fenster



Der Instanzstart

Soll eine neue Instanz gestartet werden so öffnet sich das folgende Fenster :

The screenshot shows a form titled 'Prozessinstanz' with a tab 'Eigenschaften'. The form has several fields: 'Name' (text input), 'Beschreibung' (text area), 'Geplanter Beginn (dd.mm.yyyy hh:mm)' (text input), and 'Geplantes Ende (dd.mm.yyyy hh:mm)' (text input). At the bottom, there is a green button labeled 'Prozess starten'. Red boxes with numbers 1 through 5 are overlaid on the form to indicate the following elements:

- 1: Name input field
- 2: Beschreibung text area
- 3: Geplanter Beginn input field
- 4: Geplantes Ende input field
- 5: Prozess starten button

Element	Beschreibung
1	Hier kann der Instanz ein beliebiger Name gegeben werden.
2	Hier kann eine zusätzliche Beschreibung der Instanz eingegeben werden, die z.B. den Zweck der Instanz beschreibt oder sonstige Informationen beinhaltet.
3	Hier kann ein geplanter Beginn für die Instanz angegeben werden. Dies ist vor allem für das <a href="#">CPM-Modul</a> von Relevanz.
4	Hier kann ein geplantes Ende für die Instanz angegeben werden. Dies ist vor allem für das <a href="#">CPM-Modul</a> von Relevanz.
5	Sind die gewünschten Informationen eingegeben, so kann die Instanz über diesen Button gestartet werden.

Element	Beschreibung
6	Über den Reiter <b>Smartform</b> öffnet sich die Smartform des Prozesses und es können Information eingegeben werden, die bereits ab Instanzstart von Relevanz sind.

## Voraussetzungen für einen Instanzstart

Nicht jedem Benutzer ist es gestattet eine neue Instanz zu starten, da diese nur an einem Prozess teilnehmen diesen aber nicht aktiv starten dürfen. Um einem User den Instanzstart zu genehmigen müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- der Benutzer muss als **starter** in Signavio eingetragen sein, bzw. Teil der Gruppe sein die als **starter** eingetragen ist
- der Benutzer muss das **Recht** Starter besitzen

Ist dies alle erfüllt und so kann der Benutzer die entsprechende Definition in seiner Liste sehen und Instanzen von dieser starten.

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
[https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:start\\_instance&rev=1377775854](https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:start_instance&rev=1377775854)

Last update: **2021/07/01 09:57**

