

BorderValueHandler

Beschreibung

Der [Handler](#) vergleicht den Wert einer [Prozessvariable](#) mit ihm übergebenen Schwellwerten und setzt eine neue [Prozessvariable](#). Diese wird später im Prozess mit Hilfe des [VariableDecisionHandler](#) dazu verwendet, den [Prozess](#) in die richtige Richtung zu schicken.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.BorderValueHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

variableName

Name der Variable in der, der zu bewertende Betrag steht. (siehe [Beispiel](#))

borders

Die Schwellwerte mit denen der Betrag abgeglichen werden soll und der potentielle Inhalt der neuen [Prozessvariable](#) (mit Leerzeichen und Fragezeichen separiert). Die aus dem [VariableDecisionHandler](#)

ausgehenden Transitions müssen benötigen Technisch Eindeutige Namen equivalent zu den potentiellen Inhalten. (siehe [Beispiel](#))

decisionName

Name der neuen Prozessvariable welche den Prozess mit dem [VariableDecisionHandler](#) in die richtige Richtung lenken kann (siehe [Beispiel](#)).

Achtung!


Codierung der Schwellwertvorzeichen:

```
>    --> GT  
<    --> LT  
>=   --> GTEQUALS  
=<  --> LTEQUALS
```


Beispiel

borders=LT 25000 kstv1?GTEQUALS 25000 kstv2?GTEQUALS 50000 kstv3?GTEQUALS 100000 kst4?GTEQUALS 150000 kstv5

[Transition Name:](#)



Beispiel Prozess:



Beispiel Parameter:

Symboleigenschaften - Grenzwert berechnen

Symbol
BPMN-Anleitung
Modellierung
Eingaben
Ressourcen
Aufgabe
Ausgaben
Attribute
Letzte Simulation
Sonstige
Allgemein
Verknüpfungen
Benutzerdefinierte Da
Risiken
Messgrößen
RACI
Automatisierung
Enterprise

Solldauer:

Aufgabenliste:

Aufgabenname	Rollenzuweisung

Edit Event

Ereignistyp: Node Leave

Aktionsname: BorderValueHandler

Aktionsklasse: m.dooris.bpm.actionhandler.BorderValueHandler

Mandatory Fields:

Parameter:

```
variableName=name_der_variable;
borders=LT 25000 kstv1?GTEQUALS 25000 kstv2?GTEQUALS 50000
kstv3?GTEQUALS 100000 kstv4?GTEQUALS 150000 kstv5;
decisionName=name_der_neuen_variablen;
```

OK Abbrechen

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:bordervaluehandler&rev=1449086683>

Last update: **2021/07/01 09:58**

